

### ☒ **Afficher qui parle pendant une partie**

⋮ Cette fonction s'appelle "l'overlay".

- 1) Menu "Configurer"
- 2) Paramètres
- 3) Onglet "Interface"
- 4) Cochez la case "Configuration avancée"
- 5) Onglet "Overlay"
- 6) Cocher la case "Activer l'overlay"
- 7) Validez

Vous pouvez aussi, sur l'onglet "Overlay", personnaliser l'affichage pendant la partie.

### ☒ **Avec mon compte SuperUser je ne peux pas parler ! pourquoi ?**

⋮ Le compte d'administration "SuperUser" ne peut pas parler, et ce n'est pas modifiable. Ce compte doit vous servir à vous créer un autre compte ou vous vous donnerez tous les droits administrateur que vous souhaitez, mais ce compte pourra aussi servir pour discuter.

### ☒ **Depuis la 1.2.0 je ne retrouve pas comment éditer les groupes et ACL**

⋮ Depuis la 1.2.0, Il faut d'abord vous rendre dans "Configurer" -> "Paramètres" et il faut cocher la case "Avancé" en bas à gauche ou "Advanced". Cela affiche plus d'options de configuration.

Validez puis faites click droit sur un salon -> Editer (en étant connecté en SuperUser).

Vous avez 2 nouveaux onglets qui s'affichent pour éditer les groupes et les ACL.

### ☒ **Depuis que j'ai réinstallé mon PC, impossible de se connecter.**

⋮ Mumble utilise une gestion sécurisée des utilisateurs par certificat.

Chaque utilisateur doit garder précieusement ce certificat s'il ne veut pas perdre son compte utilisateur.

Si vous n'avez pas sauvegardé votre certificat, supprimez votre utilisateur, enregistrez vous à nouveau sur le serveur et ré-attribuez lui les droits d'administration avec votre compte SuperUser.

### ☒ **Je ne veux plus que d'anciens utilisateurs puissent rejoindre mon serveur**

⋮ Si vous souhaitez que ses personnes ne reviennent plus vous devez dans un premier temps supprimer leur ses utilisateurs depuis votre logiciel Mumble :

→ Menu **Serveur** puis **Utilisateurs**

Une fois supprimé, modifier le mot de passe de votre serveur depuis votre **Panel de Gestion** et ils ne pourront plus revenir !

### ☒ **Je n'arrive pas à devenir SuperUser de mon propre serveur**

⋮ Si vous souhaitez attribuez les droits d'administrations à un utilisateur :

Enregistrer votre pseudo sur le serveur (menu "Soi" > "Enregistrer")

Connectez-vous avec l'utilisateur SuperUser et le mot de passe que vous aurez choisi.

- Tout en étant « SuperUser » sur votre serveur, faites un clique droit sur le nom du serveur.
- Cliquez sur « Editer LCA ».
- Cliquez sur l'onglet « Groupes ».
- Sélectionnez le groupe « Admin ».
- Dans la colonne « Ajouter », indiquez en bas le pseudo du compte membre que vous avez créé. Puis cliquez sur « Ajouter ».